

NO.04

19ページの作品



●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

プロバンスシリーズ

614-02/Orange(オレンジ)(50g玉巻)/45g

312-07/ウォッシュ・アラモード(40g玉巻)/5g

●使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)

ミニ輪針(23cm)4・7号又は短・5本棒針、カギ針6/0号

●用具

●出来上り寸法


●ゲージ(10cm平方)

2目ゴム編み 22目×30段


●編み方ポイント

本体・・・指でかける作り目を作り輪で編みます。1目ゴム編みを6段編み、続けて針を替えて2目ゴム編みを編みます。針を替えて1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目の伏せ止めでゆるめにとめます。まとめ・・・ポンポンと鎖を作ってレッグウォーマーの外側につけます。


●レッグウォーマー (2枚)



●出来上がり図




●編み方図



●ポンポンの作り方


ウォッシュ・アラモード(4個)

(カギ針6/0号)



手芸綿又は
残り毛糸

(8目)を
しぼる



●ポンポンのひも

(カギ針6/0号)


ウォッシュ・アラモード

(2本)

編み始めと編み終わりの
糸を長めに残す

鎖編み

● 20 cm (40目) ●



鎖にポンポンを
とじ付けて結ぶ

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。