

＊椿コットンの2wayマーガレット＊




- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
608-01/椿コットン(40g玉巻)/275g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
カギ針 5/0号
- 出来上り寸法
幅51cm/長さ97.5cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編み 20.5目×9.5段

●編み方ポイント
本体・・・共鎖の作り目を作り、模様編みで編みます。
縁編みを本体の回りに編みます。
くるみボタン・・・わの作り目を作り、細編みで図のように編みます。編み終わりの糸を15cmほど残し、残り糸を手芸綿を入れて最終段の目を拾いしぼります。ボタン付け位置に付けます。ボタンホールは方眼模様編みの目を使います。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●模様編み図 (カギ針5/0号)

縁編み編み始め



●本体


縁編み(カギ針5/0号)



●くるみボタン

(カギ針5/0号)
(6個)

✓=細編み
2目一度



残り毛糸又は
手芸綿

15cほど残す

しぼる


1.5c
(3段)

※残り糸を
3段目の細編みに
通してしぼる

●変わり玉編み ① <長編み>

① =鎖の目の中に
編み入れる

② =鎖の目を束に
拾って編む



同じ位置に針を入れて未完成の
長編みを3目編み、針に糸をかけ
矢印のように一度に引き抜きます。



更に針に糸をかけ、図の矢印の
ように輪を二つ引き抜きます。



長編みの変わり玉編み目の
出来上がりです。