



27.編み込みの靴下

●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

【レディース】
 677-08/Chameleon Camera(カメレオン カメラ)(100g玉巻)/65g
 811-102/Chameleon Camera(カメレオン カメラ)ソリッドカラー
 (100g玉巻)/30g
 【キッズ】
 677-13/Chameleon Camera(カメレオン カメラ)(100g玉巻)/40g
 811-105/Chameleon Camera(カメレオン カメラ)ソリッドカラー
 (100g玉巻)/20g

●使用針・用具

短5本棒針2号・3号

●出来上り寸法

【レディース】足底長さ23.5cm はき口27cm

【キッズ】 足底長さ15.5cm はき口21cm

●ゲージ(10cm平方)


編み込み模様編みA・B(短5本棒針3号) 26.5目×31段

メリヤス編み(短5本棒針3号) 28目×40段


●編み方ポイント

一般的な作り目を作り、足首から輪で編み始めます。1目ゴム編みを編み、針を替えて編み込み模様編みAを編みますがレディースは途中で針を替えゲージ調整します。減目してメリヤス編みを編み、かかとは編み図を参照して編みます。編み込み模様Bを編み、続けてメリヤス編みでつま先を編みます。終わりはメリヤスはぎをします。

●ソックス【レディース】



●ソックスの編み方【レディース】





● = 増し目を目と目の間に針を入れて編みます(糸を引き出して1目作ります)

入 = 右上2目一度
 入 = 左上2目一度


※足底寸法は足のサイズに合わせますが、伸び率を考慮して少し小さめにします。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。




●ソックスの編み方

【キッズ】



●ソックス【キッズ】



●編み込み模様B (短5本棒針3号)

【レディース】


■ = 08(オーシャン)

□ = 102(マゼンタ)

【キッズ】

■ = 13(ラプリー)

□ = 105(ピリジアン)



※靴下のかかとの編み方は右のムービーを参考にしてください。

※ソックスのかかとの編み方はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。

※パソコンからご覧いただく場合は

毛糸ピエロ 動画 検索

よりご覧ください。

