



# 26.モコモコパンツ

## ●用意する毛糸 (商品番号-色番号/商品名/数量)

343-94/Abbey(アビー) (40g玉巻)/115g  
 FG229-2/木立ちモール(40g玉巻)/60g  
 FG229-5/木立ちモール(40g玉巻)/40g

## ●使用針・用具

2本棒針 12号・7ミリ、4本棒針12号、平ゴム幅2cm×50cm

## ●出来上り寸法

胴囲49cm はき丈35.5cm


## ●ゲージ(10cm平方)

模様編み縞(7ミリ針) 9目×19段  
 ガーター編み(12号針) 13目×23段  
 1目ゴム編み(12号針) 17目×20段


## ●編み方ポイント

後・前本体・・・別鎖の裏山を拾う作り目を作り、両端表目の模様編み縞で編みます。針を替えてガーター編みを編み、編み終わりは伏せ止めになります。後本体の作り目を解きマチをガーター編みで編み、編み終わりを伏せ止めになります。前本体の作り目を解き、☆位置にマチをメリヤスはぎをします。脇をすくいとじします。  
 足部分・・・本体の休目とマチの段から目を拾いガーター編みを輪で編みます。編み終わりはゆるめに伏せ止めになります。折り線で内側に折り、本体の編み終わり位置にまつり止めます。ゴム通し開け口をあけてまつり止め、ゴムを通します。


## ●後パンツ




## ●前パンツ




## ●模様編み縞(7ミリ針)




## ●足部分とウエスト部分



## ●足部分の拾い目



## ●マチの編み方(12号針)



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。