

17. ティッシュ&マルチコンテナ

●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

- a マルチコンテナ
380-07/HEAT+(ヒートプラス) (40g コーン巻) / 30g
380-08/HEAT+(ヒートプラス) (40g コーン巻) / 90g
- b ティッシュコンテナ
380-01/HEAT+(ヒートプラス) (40g コーン巻) / 25g
380-05/HEAT+(ヒートプラス) (40g コーン巻) / 95g

●使用針・用具

カギ針5/0号、厚紙

●出来上り寸法

編み図参照

●ゲージ(10cm平方)

編み図参照

●編み方ポイント



本体底・・・わの作り目を作り、細編みで増目をしながら編みます。
 本体側面・・・共鎖の作り目を作り、マルチコンテナは細編みの編み込み模様、ティッシュコンテナは細編みで編み、刺しゅうをします。
 ふた・・・わの作り目作り、細編みで増目をしながら編みます。続けて側面を編みます。配色は配色図を参照してください。
 まとめ・・・厚紙で型を作っておきます。本体底・側面、ふたの裏側よりアイロン(ドライ)をかけ形を整えます。本体側面を外表に合わせ、巻きかがり、筒状にします。本体底と側面を巻きかがりにつけます。中に型を入れ、外側よりアイロン(スチーム)をかけます。ティッシュ取り出し口をあけます。切り取った周囲にアイロンをかけて固めます。
 ※編み込み模様は休ませる糸を編みつつみます。

●ふた(カギ針5/0号)


a マルチコンテナ) 各1枚
b ティッシュコンテナ)

●本体底


a マルチコンテナ・・・col.8
b ティッシュコンテナ・・・col.05



●本体側面 (カギ針5/0号)



●ふたの配色図



- | | |
|----------------|---------------|
| a マルチコンテナ | b ティッシュコンテナ |
| ■ =07(サルビアブルー) | ■ =01(ワインピンク) |
| ■ =08(ダークグレー) | ■ =05(ダークシアン) |

※ [] はアイロンをかけた後、他はアイロンをかける前のサイズです。


●本体底・ふた (カギ針5/0号)

●底

| 段数 | 目数 |
|----|-----|
| 24 | 144 |
| 23 | 138 |
| 22 | 132 |
| 21 | 126 |
| 20 | 120 |
| 19 | 114 |
| 18 | 108 |
| 17 | 102 |
| 16 | 96 |
| 15 | 90 |
| 14 | 84 |
| 13 | 78 |
| 12 | 72 |
| 11 | 66 |
| 10 | 60 |
| 9 | 54 |
| 8 | 48 |
| 7 | 42 |
| 6 | 36 |
| 5 | 30 |
| 4 | 24 |
| 3 | 18 |
| 2 | 12 |
| 1 | 6 |

毎段 (+6目)

(わの中に編み入れる)



●ふた

| 段数 | 目数 |
|----|-----|
| 25 | 150 |
| 24 | 144 |
| 23 | 138 |
| 22 | 132 |
| 21 | 126 |
| 20 | 120 |
| 19 | 114 |
| 18 | 108 |
| 17 | 102 |
| 16 | 96 |
| 15 | 90 |
| 14 | 84 |
| 13 | 78 |
| 12 | 72 |
| 11 | 66 |
| 10 | 60 |
| 9 | 54 |
| 8 | 48 |
| 7 | 42 |
| 6 | 36 |
| 5 | 30 |
| 4 | 24 |
| 3 | 18 |
| 2 | 12 |
| 1 | 6 |


毎段 (+6目)

(わの中に編み入れる)


●まとめ

※出来上がり寸法

a マルチコンテナ




b ティッシュコンテナ



※ティッシュ取り出し口は必ず、アイロン(ドライ・スチーム)をかけた後で切り取ってください。切り取ったあと、切り口周辺に再度アイロンをかけて固めてください

●本体側面 (カギ針5/0号)

a マルチコンテナ



●側面の配色


a マルチコンテナ

- =07 (サルビアブルー)
- =08 (ダークグレー)

b ティッシュコンテナ

- =01 (ワインピンク)
- =05 (ダークシアン)

b ティッシュコンテナ



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。