


＊ エスニック・デニムのグラスカバー ＊



- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
 - 【Aタイプ】
 - 586-58/エスニック・デニム(30g玉巻)/6g
 - 586-51・54・55・57/エスニック・デニム(30g玉巻)各少量
 - 【Bタイプ】
 - 586-51/エスニック・デニム(30g玉巻)/6g
 - 586-53・54・57・59/エスニックデニム(30g玉巻)/各量
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
 - カギ針 3/0号
- ボタン・付属品
 - 使用しません。
- 出来上り寸法
 - 底直径6cm/深さ5cm
- ゲージ(10cm平方)
 - 細編み 25目×30段

●編み方ポイント
 底・・・わの作り目をして、細編みで図のように編みます。
 側面・・・底から続けて編みますが、13～16段めは配色を替えて編みます。最終段はバック細編みを編みます。
 ※配色は図を参照

●グラスホルダーの編み方 (カギ針 3/0号)



●配色

- 【Aタイプ】
- = 54 (アムバーオレンジ)
 - = 57 (エメラルドグリーン)
 - = 55 (赤エンジ)
 - = 51 (オフホワイト)
- ※その他は58 (紺)
- 【Bタイプ】
- = 53 (イエロー)
 - = 59 (ブラウン)
 - = 57 (エメラルドグリーン)
 - = 54 (アムバーオレンジ)
- ※その他は51 (オフホワイト)

●底の増目

段数	目数	
8	48	(+6目)
7	42	(+6目)
6	36	(+6目)
5	30	(+6目)
4	24	(+6目)
3	18	(+6目)
2	12	(+6目)
1	6	