

サコッシュ



●用意する毛糸

FZ149-01/Lucky(ラッキー)♪デニム/35g
FZ149-17/Lucky(ラッキー)♪デニム/50g

●使用針・用具

カギ針4/0号、スナップボタン直径15mm 1組

●出来上り寸法

幅18cm 深さ22cm 持ち手150cm

●ゲージ(10cm平方)

編み込み模様(細編み) 23.5目×21.5段

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り、底を細編みでcol.01を芯にして編みくるみながら輪に編みます。

側面は、底から続けて編み込み模様と細編みで輪に編みます。編んでいない方の糸を芯にして編みくるみます。持ち手・・・鎖編みを4本編み、四つ編みにします。両端を結んでおきます。

まとめ・・・持ち手を本体にとじつけ、入口にスナップボタンを縫いつけます。


●持ち手 4本を四つ編みにし、両端を結ぶ

col.01・・・1本 col.17・・・3本




約180c 鎖(400目)作る

●本体 (カギ針4/0号) ※配色は編み図参照



●まとめ




①本体の指定位置に持ち手をとじつける col.17

②入口の内側にスナップボタンを縫いつける

●側面

□ = col.01 ■ = col.17 ▭ = 持ち手つけ位置

※編んでいない方の糸を芯にして編みくるむ



●底

※col.01を芯にして編みくるむ 鎖(39目)作る