

＊ ほっこりポーチ ＊



aタイプ

bタイプ

●用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)

aタイプ

Z459-14/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)

(50g玉巻) / 5g

Z459-15/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)

(50g玉巻) / 45g

bタイプ

Z459-01/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)

(50g玉巻) / 5g

Z459-06/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)

(50g玉巻) / 45g

●使用針・用具

2本棒針10号、カギ針8/0号、18cmファスナー2本
縄編み針

●出来上り寸法

編み図参照

●編み方ポイント


本体一般的な作り目を作り、ガーター編みを4段編んで模様編みを編みます。編み終わりは伏せ止めします。作り目から目を拾いガーター編み4段編んで模様編みを編んで伏せ止めします。

まとめ・・・外表に折り、両脇をすくいとじて、裏に返して底になるように返し縫いします。編み終わりより目を拾い、細編みのすじ編み1だん・細編み1段編みます。色を替えて、すじ編みより目を拾い細編みを1段編み同じ色で細編みの目にも引き抜き編みを1段編みます。ファスナーを付けます。


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方図(10号針)


□=□ 表目




●本体 (10号針)




の編み方




1.1の目と2の目を別針にとり、手前と向こう側におく。



2.3の目を編んで、次に2の目を編む。




3.1の目を編んで出来上がり。




●まとめ


本体





②



③



④



⑤

