

＊ 編み込みのアームウォーマー ＊



●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

Z723-03/Chameleon Camera
(カメレオンカメラ) (100g 玉巻) / 35g

Z731-101/Chameleon Camera(カメレオンカメラ)
～ソリッドカラー～ (100g 玉巻) / 15g

●使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)

2本棒針 2号・3号

●出来上り寸法

手の平周り21cm / 長さ26.5cm

●ゲージ(10cm平方)

編み込み模様編み 28目×29段

※出来上り寸法及びゲージ(10cm平方)は
スチームアイロンをかけて計った寸法です。

●編み方ポイント

一般的な作り目を作り、2目ゴム編み、編み込み模様A、B、Cを編みます。同じものをもう1枚編みます。


※2目ゴム編みは2号針、編み込み模様A、B、Cは3号針で編みます。

編み終わりは表目は表目、裏目は裏目に編んで伏せ止めをします。

親指出し口を残し、すくいとじます。


★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●アームウォーマー 2枚



※2目ゴム編みはChameleon Camera col. 03で編みます。

●まとめ



■ = Chameleon Camera col. 03 (リーフ)

□ = Chameleon Camera～ソリッドカラー～ col. 101 (オフホワイト)

編み込み模様B
14目1模様

編み込み模様A・C
4目1模様

●編み込み模様編み方図 (3号針)

□ = ■ = 表目

