







# 27. 編み込みの靴下

- 用意する毛糸 (商品番号一色番号 / 商品名 / 数量)  
 【レディース】  
 Z723-08 / Chameleon Camera (カメレオン カメラ) (100g 玉巻) / 65g  
 Z731-102 / Chameleon Camera (カメレオン カメラ) ソリッドカラー (100g 玉巻) / 30g  
 【キッズ】  
 Z723-13 / Chameleon Camera (カメレオン カメラ) (100g 玉巻) / 40g  
 Z731-105 / Chameleon Camera (カメレオン カメラ) ソリッドカラー (100g 玉巻) / 20g

- 使用針・用具  
 短5本棒針2号・3号
- 出来上り寸法  
 【レディース】 足底長さ23.5cm はき口27cm  
 【キッズ】 足底長さ15.5cm はき口21cm
- ゲージ (10cm 平方)  
 編み込み模様編み A・B (短5本棒針3号) 26.5目×31段  
 メリヤス編み (短5本棒針3号) 28目×40段
- 編み方ポイント


一般的な作り目を作り、足首から輪で編み始めます。1目ゴム編みを編み、針を替えて編み込み模様編みAを編みますがレディースは途中で針を替えゲージ調整します。減目してメリヤス編みを編み、かかとは編み図を参照して編みます。編み込み模様Bを編み、続けてメリヤス編みでつま先を編みます。終わりはメリヤスはぎをします。






### ●ソックスの編み方

【キッズ】




★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

### ●ソックス【キッズ】



### ●編み込み模様 B (短5本棒針3号)

- 【レディース】  
 ■ = 08(オーシャン)  
 □ = 102(マゼンタ)
- 【キッズ】  
 ■ = 13(ラプリー)  
 □ = 105(ピリジアン)



※靴下のかかとの編み方は右のムービーを参考にしてください。

※ソックスのかかとの編み方はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。

※パソコンからご覧いただく場合は

よりご覧ください。