



トコロいバッグ





- ◆使用糸...エコ アンダリヤ 159/75g 71/30g 68/35g
- ◆使用針・用具...カギ針 7/0号
- ◆ゲージ(10cm平方)...細編み 15目×16段
- ◆出来上がり寸法...編み図参照

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

◆編み方ポイント

底、本体・・・わの作り目をして、細編みで増し目をしながら底を編みます。本体は増減なしで13段編み、14段めに色を替えて編みます。21段目は長編みを編み、24段めは4目減目します。26段めに色を替え、最終段はバック細編みを編みます。
 まとめ・・・持ち手つけを編み、持ち手を本体につけます。コサージュを編み、付けます。
 ※配色は図参照


●本体・底の編み方図 (カギ針7/0号)




段数	目数
14	84目
13	78目
12	72目
11	66目
10	60目
9	54目
8	48目
7	42目
6	36目
5	30目
4	24目
3	18目
2	12目
1	わの中 に6目

每段(+6目)

●コサージュの編み方 (カギ針7/0号)



●持ち手付け 4枚 (カギ針7/0号)



●まとめ



- = 159
- = 71
- = 68
- × = バック細編み