

# 10.サルエルパンツ



### ●用意する毛糸

830-01/カメレオンカメラサマー/170g

1200-08/エスニック・デニム2/20g

### ●使用針・用具 (輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針4号・3号、平ゴム20mm幅50cm1本・10.5mm幅24cm2本

### ●出来上り寸法

後パンツ丈49cm (ベルト含まない) 胴囲48cm (平ゴムを通した状態)

### ●ゲージ (10cm平方)

メリヤス編み (カメレオンカメラサマー) 26目×34段

メリヤス編み (エスニック・デニム2) 26目×35段

### ●編み方ポイント


パンツ・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、メリヤス編みで編みます。編み終わりは伏せ止めをします。左パンツは右パンツと左右対称に編みます。

ポケット・・・一般的な作り目を作り、メリヤス編み、1目ゴム編みで編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。同じものを2枚編みます。


まとめ・・・指定位置にポケットをつけます。股下をすくいとじします。股上は前から後に続けてすくいとじします。ベルトはウエスト部分より目を拾い、1目ゴム編みを輪に編みます。編み終わりはポケットと同様にします。ベルト・裾部分を折り返し線で内側へ折り、ゴム通し口をあけて巻きかがります。それぞれのゴム通し口より、指定の平ゴムを通し2cm重ねて縫い、ゴム通し口を巻きかがりをしてふさぎます。

### ●右パンツ ※左パンツは右パンツと左右対称に編みます。

カメレオンカメラサマー




### ●まとめ





### ●ポケット エスニック・デニム2

2枚 (3号針)



### ●ポケット編み図



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。