

# オーバルバッグ



## ●用意する毛糸

FG756-31 / ベーシックコットン カラーズ / 140g  
808-05 / MIEL (ミエル) / 170g

## ●使用針・用具

カギ針8/0号・5/0号  
マグネットボタン (縫いつけタイプ) 12mm 1組

## ●出来上がり寸法

幅34cm 深さ21.5cm

## ●ゲージ (10cm平方)

模様編み 13目×11.5段  
細編み (2本どり) 13目×14段、(1本どり) 20目×20段


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

## ●編み方ポイント

※側面とマチは、ベーシックコットン カラーズとミエルの2本どりで編みます。  
側面・・・鎖の作り目を作り、模様編みで増し目をしながら輪に編みます。同じものを2枚編みます。  
マチ・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。  
持ち手・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。同じものを2本編みます。指定位置を巻きかかります。  
フタ・・・鎖の作り目を作り、長編みで増し目をしながら輪に編みます。  
まとめ・・・マチを細編みはぎで側面と合わせます。持ち手とフタを側面に巻きかかります。マグネットボタンをつけます。

## ●側面 (カギ針8/0号) 2枚

※ベーシックコットン カラーズとミエルの2本どり




## ●マチ (カギ針8/0号)


※ベーシックコットン カラーズとミエルの2本どり



## ●編み図



## ●編み図




● = ボタンつけ位置 (前側のみ)



段数	目数	
12	126	} 毎段 (+6目)
11	120	
10	114	} 毎段 (+12目)
9	102	
8	90	} 毎段 (+6目)
7	84	
6	72	} 毎段 (+12目)
5	60	
4	54	} 毎段 (+6目)
3	48	
2	42	} 鎖 (17目) 作る
1	36	

## ●持ち手 (カギ針5/0号) 2本

※ベーシックコットン カラーズ1本どり




## ●編み図




●フタ (カギ針5/0号)

※ベーシックコットン カラーズ1本どり




●編み図




● = ボタンつけ位置  
※側面側と合うようにつけてください

段数	目数
4	68 每段
3	56 (+12目)
2	44 (+14目)
1	30
	鎖(10目)作る

●まとめ



マチと側面を外表に合わせて細編みはぎで合わせる  
※ベーシックコットン カラーズとミエルの2本どり



持ち手とフタを側面後側に  
ベーシックコットン カラーズで巻きかがる  
持ち手は前側も同様につける

