１０.キッズワンピース

●用意する毛糸
178-24／さわやかコットン／240ｇ
178B-9／さわやかコットン40／50ｇ

●使用針・用具
カギ針4/0号 ・3/0号

●出来上がり寸法
胸囲74ｃｍ 背肩幅28ｃｍ 着丈56.5ｃｍ

●ゲージ（10ｃｍ平方）
模様編みA　30目×18段
模様編みB（3/0号針）　2.9モ×14段
模様編みB（4/0号針）　2.5モ×13段

●編み方ポイント

身頃・・・鎖の作り目を作り、模様編みAを編みます。作り目から目を拾い、模様編みBをゲージ調整して編みます。
リボン・・・身頃と同様に編み始め、編み図を参照して長編みを編みます。
まとめ・・・肩を鎖はぎします。脇を鎖とじします。裾に縁編みを輪に編みます。袖ぐり・衿ぐりに細編みを輪に編みます。脇にリボン通しの鎖を編みつけます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。



●模様編みB・縁編み ※色ごとに切って編む



●前衿ぐり



※前身頃は衿ぐり以外、後身頃と同様

●リボン 長編み（カギ針3/0号）



●まとめ



●編み図 前衿ぐり



©Gosyo Co., Ltd.