



# 10.キッズワンピース

## ●用意する毛糸

178-24/さわやかコットン/240g  
178B-9/さわやかコットン40/50g

## ●使用針・用具

カギ針4/0号・3/0号

## ●出来上がり寸法

胸囲74cm 背肩幅28cm 着丈56.5cm

## ●ゲージ(10cm平方)

模様編みA 30目×18段

模様編みB(3/0号針) 2.9モ×14段

模様編みB(4/0号針) 2.5モ×13段

## ●編み方ポイント

身頃・・・鎖の作り目を作り、模様編みAを編みます。作り目から目を拾い、模様編みBをゲージ調整して編みます。  
リボン・・・身頃と同様に編み始め、編み図を参照して長編みを編みます。


まどめ・・・肩を鎖はぎします。脇を鎖とじします。裾に縁編みを輪に編みます。袖ぐり・衿ぐりに細編みを輪に編みます。脇にリボン通しの鎖を編みつけます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


□・— = col.24    ■・— = col.9    モ = 模様

## ●編み図 後身頃

◁ = 糸をつける    ◀ = 糸を切る    ↷ = 糸を渡す



●模様編みB・縁編み ※色ごとに切って編む



⊖ = 中長編み3目の玉編み目

■ = 12段1模様

中長編み3目の玉編み目の編み方は動画でご覧いただけます。




●前衿ぐり

5.5c 16c 5.5c  
(16目・(49目・(16目・4モ) 12モ+1目) 4モ)




※前身頃は衿ぐり以外、後身頃と同様

●リボン 長編み(カギ針3/0号)



●まとめ



●編み図 前衿ぐり

◁ = 糸をつける   ◀ = 糸を切る   ↷ = 糸を渡す

