

# サークルバッグ



- 用意する毛糸  
SU012-03/ECO-CAT(エコ キャット)/220g  
1243-06/brume(ブリュム)/160g
- 使用針・用具  
カギ針10ミリ・8/0号  
ダブルボタン 50mm1個
- 出来上がり寸法  
幅30cm マチ3cm
- ゲージ(10cm平方)  
中長編み 7.5目×6段  
細編み 14目×18段

## ●編み方


※本体はエコキャットとブリュムの2本だけで編みます。  
 本体・・・わの作り目を作り、中長編みで増し目をしながら輪に編みます。中長編みは目と目の間を拾って編みます。同じものを2枚編みます。  
 入れ口・・・本体を外表に合わせてマチ同士を巻きかがります。本体から目を拾い、細編みで輪に編みます。  
 持ち手・・・鎖の作り目を作り、編み図を参照して細編みで編みます。同じものを2本編みます。  
 まとめ・・・持ち手を入れ口に巻きかがります。編み図を参照してループを編み、本体につけます。

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

※2本どりは(カギ針10ミリ)、他は(カギ針8/0号)で編む


## ●本体 2枚

エコキャットとブリュムの2本どりで



## ●本体 編み図


※前段の目と目の間に編む



●=引き抜きは立ち目と次の目の間に編む

## ●入れ口

ブリュム




段数	目数
1	48
9	72
8	64
7	56
6	48
5	40
4	32
3	24
2	16
1	8


每段 (+8目)  
(わの中に編み入れる)

## ●入れ口 拾い目



※本体の中長編みの目と目の間に編む




● **持ち手** 2本 ※鎖より目を拾う際は裏山を拾って編む  
ブリュム



● **まとめ**



● **ループ** ※作り目の鎖の裏山を拾って編む  
ブリュム



● **出来上がり**

