

透かしモチーフバッグ



- 使用糸
1364-10／さわやかコットン並太／155 g
- 使用針・用具
かぎ針6/0号・7/0号
CL57-358 クロバー バッグ・帽子用ポリ芯(厚さ1.5mm)
28 cm×15.5 cm 1枚
- 出来上がり寸法
幅28 cm 高さ16.5 cm マチ15.5 cm
- ゲージ(10 cm平方)
細編み(かぎ針7/0号) 18目×20段

●編み方

モチーフA・B・C・・・の作り目を作り、編み図を参照してそれぞれ指定枚数編みます。
持ち手・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。作り目と編み終わりを外表に合わせて、指定位置を巻きかかります。同じものを2本作ります。
まとめ・・・図を参照してモチーフを巻きかかります。モチーフより目を拾い、入力を細編みで輪に編みます。指定位置に持ち手を巻きかかります。ポリ芯を底に入れます。

★モチーフ、ゲージは編み手により異なりますので、寸法、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。


※入力の細編みは(かぎ針6/0号)、他は(かぎ針7/0号)で編む

QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。



ごしや産業 YouTube チャンネル

●モチーフA 7枚




∇ = 長編み2目編み入れる


∇ = 長編み3目編み入れる

∇ = 長編み2目の玉編み目

●モチーフB 2枚



●モチーフC 2枚






∇ = 長々編み2目編み入れる

∇ = 長々編み目


∇ = 中長編み目

●持ち手 2本



外表に合わせて巻きかがる

●まとめ



●入れ口

◁ = 糸をつける

