




8. レーシー模様のワンピース

- 用意する毛糸 (商品番号・色番号/商品名/数量)
661-10/Rosetta(ロゼッタ) (50g玉巻)/600g
- 使用針・用具
カギ針 4/0号・5/0号・6/0号
- 出来上り寸法
胸囲91cm 背肩幅34.5cm 着丈85cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編みB 23目×12.5段
模様編みC 24.5目×12.5段







●編み方ポイント

前後身頃・・・裾の模様編みは共鎖の作り目を作り、模様編みAで上部分(9c)とA'で下部分(12c)を段とカギ針の号数を替えてゲージ調整しながら前後2枚ずつ編みます。模様編みA・A'の編み始めを重ねて、2枚一緒に細編みを編んで模様編みB・Cで身頃部分を編みます。
まとめ・・・肩は巻きかがり、身頃の脇は鎖と引き抜きの鎖とじをします。裾の模様編みAとA'のところは巻きかがりをします。衿ぐりと袖ぐりに輪で縁編みを編みます。

●後身頃




●前身頃



※裾の模様編みAと模様編みA'を身頃より先に編みます。裾はカギ針の号数を替えてゲージ調整をしながら編みます。


●模様編みA

模様編みA (9cm)	
ゲージ調整	6~9段 カギ針6/0号
	3~5段 カギ針5/0号
	1~2段 カギ針4/0号




●模様編みA'


模様編みA' (12cm)	
ゲージ調整	10~15段 カギ針6/0号
	4~9段 カギ針5/0号
	1~3段 カギ針4/0号





●縁編み(カギ針4/0号)




●縁編み(カギ針4/0号)





●前後身頃 (カギ針4/0号)



模様編みC (23目拾う)

模様編みB (59目拾う)

3目1模様

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。