



# 14.タンクトップ(110cm)

06 ページの作品

●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

178-21/さわやかコットン(100gコーン巻)/160g

●使用針・用具

カギ針 4/0号、5/0号

●出来上り寸法

胸囲72cm 背肩幅27cm 着丈42cm



●ゲージ(10cm平方)

模様編み(カギ針5/0号) 29目×9.5段


模様編み(カギ針4/0号) 31目×10.5段

●編み方ポイント


身頃・・・共鎖の作り目を作り、模様編みを輪の往復編みで編みます。共鎖の作り目を作り、フリルを輪で5本、あらかじめ編んでおきます。指定の位置で身頃と一緒に編み止めます。身頃の袖ぐりからは前後に分けて編み、衿ぐりからは左右に分けて編みます。まとも・・・肩を鎖はぎにします。裾から目を拾い、フリルを輪で編みます。衿ぐり、袖ぐりに細編みを輪で編みます。




●まとめ



●裾のフリル (カギ針5/0号)




●フリルの編み止め方例



※フリルの作り目(鎖)を身頃の4段めに重ねて、身頃の目を引き出し、身頃の5段目を編みながらフリルを編み止める。

●フリル



フリルa(カギ針5/0号)を4・8段めに重ねて  
5・9段目を編みながら止める(2本)

フリルb(カギ針4/0号)を12・16・20段めに重ねて  
13・17・21段目に編み止める(3本)

※あらかじめ5本編んでおく

= 長編み3目の玉編み目


※タンクトップのフリルを編み止める方法はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。



※パソコンからご覧いただく場合は

毛糸ビエロ 動画 検索

よりご覧ください。



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。