



03. 七分袖のチュニック

●用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)

NEW
351-03/orgabits One(オーガビッツワン)(40g玉巻)/355g

●使用針・用具

カギ針 4/0号・5/0号・6/0号・7/0号

●出来上り寸法

胸囲92cm 背肩幅34cm 着丈74.5cm 袖丈46.5cm

●ゲージ(10cm平方)


模様編み(5/0号) 26.5目×10段

模様編み(4/0号) 28.5目×11段


●編み方ポイント

後・前身頃、袖・・・共鎖の作り目を作り、模様編みを針の号数を替えながら(ゲージ調整)編みます。
まとめ・・・肩は巻きはぎ、脇と袖下は鎖とじをします。衿ぐり・裾・袖口に縁編みを輪で編みます。袖は身頃に鎖とじでつけます。


●後身頃




●前身頃




●袖




●衿ぐりの縁編み(カギ針5/0号)



●縁編み



●後身頃模様編み図



●前衿ぐりの模様編み図(カギ針5/0号)




図4




図1

- ◁=糸をつける
- ◀=糸を切る
- ↷=糸を渡す




図6

ゲージ調整




図5

●袖山の模様編み図(カギ針4/0号)

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。