



12. フリルのワンピース

15 ページの作品

●用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)

578-14/ビューティーシルクコットンUV(30g玉巻)/355g

●使用針・用具

カギ針 4/0号

●出来上り寸法

胸囲88cm 背肩幅39cm 着丈83cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編みA 30目×14.5段

模様編みB 30目×1模様(13段)9.5cm

模様編みC 30目×16段


●編み方ポイント

後・前身頃・・・共鎖の作り目を作り、模様編みA・B・Aで編み、減目をして模様編みCを編みます。


まとめ・・・肩は巻きはぎ、脇は鎖とじをします。裾の作り目から目を拾い縁編みaを輪で編みます。袖ぐりから目を拾い縁編みbを輪で編みます。衿ぐりから目を拾い細編みを編みます。フリルを編み、衿ぐりの上に重ねて細編みと鎖で編みとじ、縁編みbを輪で編みます。

※模様編みCは身頃の下部の重みにより編み地(段)が若干伸びます。


●後身頃(カギ針4/0号)




●前身頃(カギ針4/0号)



●縁編みa(カギ針4/0号)




●模様編みA・A'・B図(カギ針4/0号)




●衿ぐり・袖ぐりの拾い目

(カギ針4/0号)




●前身頃衿ぐり

(カギ針4/0号)



●フリルと縁編みa・b (カギ針4/0号)



※縁編みbの1段めの細編みで衿ぐりの細編みとフリルの13段めを重ねて編みとじます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●後身頃 (カギ針4/0号)

図3




図4






図2

●縁編みb (カギ針4/0号)




☐ = 3目の玉編み目

◇ = 2目の玉編み目

○ = 変わり玉編み目(中長編み)

◁ = 糸をつける

●フリル (カギ針4/0号)



●まとめ

