

# アラン模様のアームウォーマー




- 用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)  
810-07/Lucy(ルーシー)(100g玉巻)/40g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)  
2本棒針13号・14号、4本棒針13号、縄編み針
- 出来上り寸法  
手の平回り18.5cm/長さ25cm
- ゲージ(10cm平方)  
模様編みA(13号針) 16.5目×16.5段  
模様編みB(13号針) 13目×16.5段  
模様編みA(14号針) 15目×15.5段  
模様編みC(14号針) 12目×15.5段

## ●編み方ポイント

一般的な作り目を作り、模様編みA・Bで編みます。針を替えて模様編みA・Cで編み、途中の親指位置に別糸を編み込みます。編み終わりは伏せ止めにします。  
親指位置の別糸を解き、目を拾います。メリヤス編みを輪で編み、編み終わりは伏せ止めにします。左手は右手と対称に編みます。

★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


## ●右手




※左手は右手と対称に編む

## ●親指


メリヤス編み  
(4本棒針13号)



## ●まとめ




## ●編み方図



## ●親指の編み方


別糸の編み方



①手の平の親指位置に別糸を編み込みます。



②別糸で編んだ4目を左の針に戻し、戻した目を地糸で表目に編みます。




③続けて編んでいきます。

親指の目の拾い方




①別糸を解いて目を拾います。



この目はねじり増し目

②拾い目の位置



この目はねじり増し目

③地糸で目を拾います。