

キッズのセーター




- 用意する毛糸
1219-01 / kuchen (クーヘン) / 495g
1219-02 / kuchen (クーヘン) / 35g
- 使用針・用具
8・10ミリ針、15号針
- 出来上り寸法
胸囲72cm 背肩幅30cm 袖丈35cm
着丈40cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編み 13目×16段

●編み方ポイント


身頃・・・一般的な作り目を作り、ゴム編み、模様編みを編みます。肩を引き抜きはぎします。
袖・・・身頃の袖ぐりより目を拾い(拾い目は10ミリ針で拾います。)、模様編み、1目ゴム編みを編みます。袖下は端より1目中で2目一度で編みます。
まとめ・・・衿ぐりより目を拾い輪で1目ゴム編みを編みます。マチを目と段のすくいとじをします。脇・袖下を続けてすくいとじをします。
※裾・袖口・衿の配色は編み図参照します。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●後身頃




●前身頃




●袖




●模様編み図 (8ミリ針)



●衿



●袖の拾い方



※拾い目がきつくないように10ミリ針で拾います。(10ミリ針がない場合は8ミリ針で目がきつくないように拾います。)