

11. モノトーンニット



●用意する毛糸

578-01/ビューティーシルクコットンUV/175g [185g]

578-02/ビューティーシルクコットンUV/200g [215g]

●使用針・用具 (輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針2号、カギ針3/0号

●出来上り寸法

胸囲100cm 着丈63cm ゆき丈81cm

胸囲105cm 着丈65.5cm ゆき丈83cm

●ゲージ (10cm平方)

模様編み 36目×22段

1目ゴム編み 31目×46段


●編み方ポイント

身頃・袖・・・鎖の作り目を作り、1段毎に色を替えて模様編みで編みます。裾・袖口より目を拾い1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。


まとめ・・・肩は巻きかがり、脇・袖下は鎖とじします。衿ぐりから目を拾い1目ゴム編みを輪で編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。袖を身頃に鎖はぎでつけます。

※ [] = Lサイズ
指定のない箇所は共通


●後身頃




●前身頃



●衿 1目ゴム編み (2号針)




●模様編み図 (カギ針3/0号)




2目・4段1模様

※編み方向に気を付けます。
糸は切らないで渡します。

●袖



●袖 (カギ針3/0号)



— = col.01 (ホワイト)
— = col.02 (ブラック)

※1目ゴム編みはすべてcol.02(ブラック)で編みます。


※モノトーンニットの模様の編み方はスマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。



※パソコンからご覧いただく場合は
[あみごもびより KNITANGE] 検索
よりご覧ください。

●後身頃


(カギ針3/0号)



●前身頃

(カギ針3/0号)

- ◁ = 糸をつける
- ◀ = 糸を切る
- ↷ = 糸を渡す



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。