

# 11.モノトーンニット



## ●用意する毛糸

578-01/ビューティーシルクコットンUV/175g 185g

578-02/ビューティーシルクコットンUV/200g 215g

## ●使用針・用具 (輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針2号、カギ針3/0号

## ●出来上り寸法

胸囲100cm 着丈63cm ゆき丈81cm

胸囲105cm 着丈65.5cm ゆき丈83cm

## ●ゲージ (10cm平方)

模様編み 36目×22段

1目ゴム編み 31目×46段


## ●編み方ポイント

身頃・袖・・・鎖の作り目を作り、1段毎に色を替えて模様編みで編みます。裾・袖口より目を拾い1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。


まどめ・・・肩は巻きかがり、脇は鎖とじします。衿ぐりから目を拾い1目ゴム編みを輪で編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。

※   = Lサイズ  
指定のない箇所は共通


## ●後身頃




## ●前身頃



## ●衿 1目ゴム編み (2号針)




## ●模様編み図 (カギ針3/0号)




2目・4段1模様

※編み方向に気を付けます。  
糸は切らないで渡します。

## ●袖



## ●袖 (カギ針3/0号)



— = col.01 (ホワイト)

— = col.02 (ブラック)

※1目ゴム編みはすべてcol.02(ブラック)で編みます。

※モノトーンニットの模様の編み方はスマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。




※パソコンからご覧いただく場合は

あみごもびより KNITANGE 検索  
よりご覧ください。

●後身頃


(カギ針3/0号)



●前身頃

(カギ針3/0号)

- ◁ =糸をつける
- ◀ =糸を切る
- ↷ =糸を渡す



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。