







1 1.カーディガンとセーター (キッズ)

19 ページの作品

- 用意する毛糸
214-7/ソフトメリノ/100g 214-19/ソフトメリノ/50g
214-10・14/ソフトメリノ/各15g
677-13/Chameleon Camera (カメレオンカメラ)/70g
- 使用針・用具
棒針6号・4号、直径20mmのボタン3個
- 出来上り寸法
胸囲74.5cm ゆき丈54.5cm 着丈42.5cm
- ゲージ(10cm平方)
編み込み模様、メリヤス編み(ソフトメリノ) > 20目×26段
メリヤス編み(カメレオンカメラ)2本どり


- 編み方ポイント
身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、メリヤス編み、編み込み模様で編みます。ラグラン線は端1目立てる減目で編みます。前身頃・袖は左右対称に編みます。
まとめ・・・ラグラン線をすくいとじします。衿ぐりより目を拾い、1目ゴム編みを編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めします。前身頃より目を拾い、前立てをガーター編みで編みます。編み終わりは伏せ止めします。(右前立てにボタンホールを作ります。)
マチをメリヤスはぎします。脇と袖下を続けてすくいとじします。
※カメレオンカメラは2本どりで編みます。



※左前身頃・左袖は右前身頃・右袖と左右対称に編みます。編み込み模様は対称にしません。

●編み込み模様

- 編み込み模様
 - = ソフトメリノ col.10(ネイビー)・col.14(ブルーグレー)
 - = ソフトメリノ col.7(ブラウン)
- メリヤス編み
 - = カメレオンカメラ col.13(ラプリー) を2本どり
 - = ソフトメリノ col.19(赤レンガ)



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。