


# こっちゃんのキーボードカバー



NO.25

■使用糸・・・【543】さらっとコットン  
アシュローズ(22)7.5g・メロンイエロー(23)9g  
ゴールド(33)6g・サックス(34)7.5g


■使用針・用具・・・カギ針4/0号・とじ針

★14cm×40cmのキーボード


■ゲージ・・・モチーフ(5段)の1辺=6cm~6.5cm

■出来上がり寸法・・・幅約13cm×縦約54cm

## ●キーボードカバー



## ●モチーフの編み方符号図



編み目記号

○=鎖編み

×=細編み

⏟=長編み

•=引き抜き編み

## ■モチーフの配色



1~4...【34・サックス】  
5.....【23・メロンイエロー】



1~4...【33・ゴールド】  
5.....【23・メロンイエロー】



1~4...【22・アシュローズ】  
5.....【23・メロンイエロー】



1~5.....【23・メロンイエロー】

## ★フリンジの配色


繰り返す




## ●モチーフのつなぎ方

【巻きかがり】

1. モチーフをつき合わせに持ち、とじ針に糸をととして内側の半目をすくってかがります。
2. 縦の方向も同様にかがりますが4枚集まる箇所はXになるようにかがります。



## ●縁編み



## ■編み方ポイント

モチーフは「わ」の作り目をして、1段めは3目の立ち上がり、長編み2目、「鎖3目、長編み3目」の繰り返し、中心から外側に向かって、図の様に四角に編んでいきます。5段めは「鎖、細編み」の繰り返しで編んでいきます。必要枚数編んで、巻きかがりでつなげていきます。縁編み1段で一週して整えます。上下にフリンジを11ヶ所ずつ付けます。

※キーボードのサイズが違う場合はキーボードの大きさに合わせてモチーフの数を増やします。