



■素材(商品番号・商品名・色番号・数量)

224 柔らかレース系18番 (50g玉巻)	2	290g
224 柔らかレース系18番 (50g玉巻)	3	190g

■ゲージ

模様編み 1模様(6目)=1.7cm
10段=5.7cm


■使用針・用具

カギ針 2/0号・レース針 0号
★ボタンは作品集に掲載のA-226を使用しています。(直径13mmを8個)

■編み方ポイント

- 身頃・袖・・・共鎖の作り目をして模様編みで図を参照して編みます。透かし編み部分はピンクで編みます。袖も身頃と同様に編みます。
- まとめ・・・肩は鎖はぎ、脇は鎖とじにします。裾の縁編みは4段編んで糸を切ります。最終段は前立ての最終段と衿ぐりの細編みを続けて編みます。衿は衿ぐりより目を拾い、模様編みで6段編み続けて縁編み2段編みます。袖を身頃と中表に合わせて半返し縫いします。

■出来上り寸法




●後身頃




●前身頃




●袖



●衿 縁編み




★縁編みA・B



★透かし模様の編み方は鎖3目編んで1目めの裏山に針を入れて、未完成の長編みを1目編みます。未完成の長編み2目の玉編みを2つ編み、5目一度をします。

●模様編み符号図



●衿ぐり 細編み (レース針0号)



●前立て 縁編みA (レース針0号)



●ボタンホールと衿のまとめ方

