

# ＊ エコバッグ(大・小) ＊



●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

- 405-2/ラミー100(40g玉巻)/470g
- 405-4/ラミー100(40g玉巻)/110g
- 405-5/ラミー100(40g玉巻)/40g

●使用針

カギ針 8/0号

●ボタン・付属品

テクノロート A-275 直径0.7mmを25m

●出来上り寸法


- <大> 底の直径27cm/深さ26.5cm
- <小> 底の直径13cm/深さ12.5cm

●編み方ポイント

底・側面・・・わの作り目をして、図のように増目しながら編みます。  
 <大>は側面の21段めから最終段まで、テクノロートを入れて編みます。  
 <小>は最終段のみテクノロートを入れて編みます。  
 ※すべて3本どりで編みます。  
 配色は図を参照

●小バッグ (カギ針8/0号)

※すべて3本どりで編みます




《配色》

■ = 5(キャロットオレンジ)  
 ※その他は2(ページユ)

最終段のみ  
 テクノロートを入れる。  
 ⊗ = 鎖半目と裏山を拾って編む


段数	目数
18 ? 13	100目
12	100目(+10目)
11 ? 8	90目
7	90目(+10目)
6 ? 1	80目

段数	目数
11	80目(+10目)
10	70目(+10目)
9	60目(+10目)
8	50目(+10目)
7	40目
6	40目(+10目)
5	30目
4	30目(+10目)
3	20目
2	20目(+10目)
1	10目



# ●大バッグ (カギ針8/0号)

※すべて3本どりで編みます



側面

段数	目数
39	200目(+10目)
38	190目
36	
35	190目(+10目)
34	180目
29	
28	180目(+10目)
27	170目
22	
21	170目(+10目)
20	160目
15	
14	160目(+10目)
13	150目
8	
7	150目(+10目)
6	140目
1	

底

段数	目数
24	140目(+10目)
23	130目
22	130目(+10目)
21	120目
20	120目(+10目)
19	110目
18	110目(+10目)
17	100目
16	100目
15	100目(+10目)
14	90目
13	90目(+10目)
12	80目
11	80目(+10目)
10	70目(+10目)
9	60目(+10目)
8	50目(+10目)
7	40目
6	40目(+10目)
5	30目
4	30目(+10目)
3	20目
2	20目(+10目)
1	10目

