


あみぐるみでおままごと【にんじん】




- 用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)
ニッティング・トリコシルーズ
337-14/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(50g玉巻)/30g
337-02・10/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(50g玉巻)/少量
- 使用針・用具
カギ針 7/0号、手芸綿…適量
マジックテープ
- 出来上り寸法
編み図参照

●編み方ポイント
わの作り目を作り、図を参照して各パーツを編みます。
パーツ同士を半分ほど巻きとじし、綿を入れてから残りをとじます。つながるところにマジックテープを縫い付けます。
パーツ1の編み始めに葉を編み付けます。
※とじつけるために編み終わりの糸端を20cm程残しておきます。




パーツ1




段数	目数
5	24 増減なし
4	24 } (毎段+6目)
3	18 }
2	12 (+6目)
1	6

わの中に6目編み入れる

にんじんの葉



パーツ1の編み始めに葉を編み付けます






- 用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)
ニッティング・トリコシリーズ
337-10/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(40g玉巻)/15g
337-11/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(40g玉巻)/10g
337-18/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(40g玉巻)/少量
- 使用針・用具
カギ針 7/0号、手芸綿…適量
ボタン A-336-15…直径15mm 1個
- 出来上り寸法
編み図参照

●編み方ポイント
まめ…わの作り目を作り、細編みで増減して編みます。最終段を編む前に手芸綿を入れ、最終段に糸を通してしぼります。目、口を刺繍します。
さや…共鎖の作り目を作り、長編みと細編みで2枚編みます。片方にループを2箇所つけます。2枚を外表に合わせて巻きかがりでとじます。ボタンをつけます。

●まめ 11(レタス)

(カギ針7/0号)


小1個



段数	目数
5	6
4	9
3	12
2	9
1	6

(毎段+3目)
(毎段+3目)
わの作り目を作る

大2個



段数	目数
6	12
5	9
4	12
3	12
2	9
1	6

(毎段+3目)
(増減なし)
(毎段+3目)
わの作り目を作る




※わたを入れ、最終段の目に糸を通してしぼる

●まめのさや 10(ブロッコリー)




(カギ針7/0号)

1枚



●まめとさやのまとめ

ステッチの糸を出して結ぶ、糸を1cぐらい残す




あみぐるみでおままごと【食パン】




- 用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)
ニッティング・トリコシリーズ
337-01/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(50g玉巻)/70g
337-15/HOKKORI ACRYL(ほっこりアクリル)(50g玉巻)/30g
- 使用針・用具
カギ針 7/0号、手芸綿、マジックテープ
- 出来上り寸法
編み図を参照してください。

●編み方ポイント
共鎖の作り目を作り、図を参照して細編みで編みます。色を替えて食パンのみみを編みます。同じものを4枚編み、2枚を合わせ手芸綿を入れて巻きとじします。食パンを2つ作り、指定の位置にマジックテープを縫いつけます。

●食パン(カギ針7/0号)4枚



●まとめ



あみぐるみでおままごと【みかん】



●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

ニットینگ・トリコシリーズ

- 337-01/HOKKORI ACRYL (ほっこりアクリル) (50g 玉巻) / 少量
- 337-10/HOKKORI ACRYL (ほっこりアクリル) (50g 玉巻) / 少量
- 337-14/HOKKORI ACRYL (ほっこりアクリル) (50g 玉巻) / 20g

●使用針・用具

カギ針 7/0号、手芸綿...適量
マジックテープ

●ゲージ(10cm平方)

編み図参照


●出来上り寸法

高さ4cm 切り口直径6cm

●編み方ポイント

わの作り目を作り、図を参照して編みます。
パーツに綿を入れ、最終段の目に糸を通して
絞ります。切り口側に刺繍をし、マジックテ
ープを縫いつけます。片方のパーツにへたを
つけます。

●みかん(2個) (カギ針7/0号) 14(オレンジ)




段数	目数	
9	6目	} 毎段(-6目)
8	12目	
7	18目	
6	24目	(増減なし)
5	24目	すじ編み(増減なし)
4	24目	} 毎段(+6目)
3	18目	
2	12目	
1	6目	(わの作り目を作る)


×=すじ編み

●へた (カギ針7/0号)

10(ブロッコリー)



●まとめ




あみぐるみでおままごと【バナナ】



- 用意する毛糸 (商品番号一色番号/商品名/数量)
ニッティング・トリコシリーズ
337-01/HOKKORI ACRYL (ほっこりアクリル) (50g玉巻) / 15g
337-12/HOKKORI ACRYL (ほっこりアクリル) (50g玉巻) / 15g
- 使用針・用具
カギ針 7/0号、手芸綿…適量
マジックテープ
- 出来上り寸法
編み図参照

●編み方ポイント
パーツ a・b・c…わの作り目を作り、細編みで増目して編みます。
バナナ下…パーツ a に手芸綿を入れ、パーツ b を巻きとじます。
バナナ上…パーツ c にも手芸綿をいれてパーツ b を巻きとじます。それぞれのパーツ b にマジックテープを縫い付けます。
皮…共鎖の作り目を作り、細編みで編みます。バナナ下の指定の位置に皮をとじつけます。皮とバナナ上にマジックテープを合うように縫い付けます。

●パーツ a (カギ針7/0号)



段数	目数
2	12
1	12すじ編み
10	12
5	5
4	12
3	12 (+3目)
2	9 (+3目)
1	6


わの作り目を作る

●パーツ b (カギ針7/0号) 2枚



— = 01 (バナナ)
— = 12 (レモン)
± = すじ編み


●パーツ c (カギ針7/0号)



段数	目数
8	12
5	5
5	12
4	12 (+3目)
3	9 (増減なし)
2	9 (+3目)
1	6


わの作り目を作る

●バナナ下




※パーツ b の最終段の細編みを半目すくって巻きとじる

●バナナ上




●バナナまとめ



※皮には黄色のマジックテープをつけると目立たないですが白色のマジックテープでもいいです。

●皮 (カギ針7/0号)

3枚



鎖(4目)作る

