


＊ 手帳カバー ＊




- 用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)
5 0-5 5 / パステルオーガニック 25 g 巻) / 32g
5 9-26 / マーブルオーガニック 25 g 巻) / 3 g
- 使用針
カギ針 4 0号
- 用具
ボタン・A・3 6- 20 直径 20 mm 1個
- 出来上り寸法
編み図参照
- ゲージ(10 cm 平方)
模様編み縞 A 24目×17段
模様編み B 24目×12段

- 編み方ポイント
本体・・・共鎖の作り目を作り、模様編み縞 A で、2段ごとに糸を替えて編みます。内側は、本体の両側から目を拾い、模様編み B で、編みます。縁編みは、本体・内側から目を拾い、細編みで編みます。
まとめ・・・しおりは鎖編みでひもを編み、先端に花モチーフをつけて、縁編みの編み始め位置に付けます。フラップは本体の指定の位置に細編み表引き上げ編みで目を拾います。左右内側を本体裏側に折り、巻きかがりで端をとめます。ボタンを付けます。
- ★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●本体の編み方図




●手帳カバー




●縁編みとフラップ付け位置 (カギ針4/0号)




●内側の編み方図




●フラップの編み方図




●しおり



●花モチーフ (カギ針4/0号)



●まとめ



●出来上がり

