



19.アラン模様のセーター

●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

プロバンスシリーズ
617-01/Arles (アルル) 並太 (50g 玉巻) / 320g
プロバンスシリーズ
328-06/Saumur (ソミュール) (30g 玉巻) / 60g

●使用針・用具

2本棒針 3号・7号、4本棒針 2号・3号、縄編み針

●出来上り寸法

胸囲90cm 背肩幅34cm 着丈65cm 袖丈58cm

●ゲージ(10cm平方)




模様編みA 21目×26段

模様編みB・C 24目×31段




21 ページの作品

●編み方ポイント


後・前身頃・・・一般的な作り目を作り、表目3目・裏目2目のゴム編みを編みます。続けて糸と針の号数を替えて模様編みA・Bを編みます。
袖・・・一般的な作り目を作り、表目3目・裏目2目のゴム編みを編みます。続けて糸と針の号数を替えて模様編みCを編みます。袖山のカーブの減目は2目以上は伏せ目、1目は、端1目を立てる減目にします。編み終わりは伏せ目にします。
まとめ・・・肩は引き抜きはぎ、脇・袖下はすくいとしします。衿ぐりより目を拾い表目3目・裏目2目のゴム編みを輪に編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目に編んで伏せ止めします。袖を身頃に引き抜きとじでつけます。




■=ソミュール
●=アルル




●模様編みC (7号針)



●模様編みB (7号針)



●模様編みA (7号針)



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。