



08. 斜めがけかばん

11 ページの作品

●用意する毛糸(商品番号一色番号／商品名／数量)

694-734/SCILLA (シッラ) (50g玉巻)/310g

●使用針・用具

2本棒針 6号・7号、カギ針5/0号、ウッドボタン…A-348-50 1個

●出来上り寸法

幅37cm 深さ31cm 持ち手90cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編み A (7号針) 24目×33段

模様編み B (6号針) 24目×40段

メリヤス編み 23目×32段


●編み方ポイント

本体・・・一般的な作り目を作り、模様編みAを7号針で模様編みBを6号針で編みます。

持ち手・底・側面・・・メリヤス編みで同じものを合印をつけながら
12枚編みます。編み始めと編み終わりをはぎ合わせます。

まとめ…底・側面を外表に合わせて本体と内側から(3枚一緒に)カギ針で引き抜きとじをします。持ち手部分はすくいとじをします。図を参照してループとボタンをつけます。

●本体(2枚)





●持ち手・底・側面(2枚)


メリヤス編み(7号針) ■=合印




●まとめ



●ループ^o(カギ針5/0号)



●模様編み図



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。