

# ニットクラッチバック




- 用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)  
372-05/Downy tam (ダウニー タム) (80g 玉巻)/230g  
372-08/Downy tam (ダウニー タム) (80g 玉巻)/15g
- 使用針・用具  
2本棒針 11号、カギ針7/0号
- ゲージ(10cm平方)  
メリヤス編み 15.5目×22段  
ガーター編み 15.5目×24段  
編み込み模様 15.5目×21段

●出来上り寸法  
横36cm・縦26cm (2つ折り時)


●編み方ポイント  
本体・・・一般的な作り目を作り、図を参照して編み込み模様とメリヤス編みで編みます。同様に編み始めメリヤス編みとガーター編みでもう1枚編みます。まとも・・・本体の2枚を中表に合わせて、底を巻きはぎします。外表にして脇をすくいとじします。入れ口に縁編みを輪で編みます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

## ●本体



## ●まとも



## ●縁編み (カギ針7/0号)

05(シルキーホワイト)

×○×○×○×○×○×○ ←2  
×××××○××××× ←1

## ●編み込み模様 (11号針)

(11号針)

□ = 05(シルキーホワイト)

■ = 08(ブルーグレー)

□ = □ 表目

