

# ＊ ベビーのベストとパンツ ＊



## ●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

ベスト  
609-03/マシュマロ・コットン(30g玉巻)/少量  
609-08/マシュマロ・コットン(30g玉巻)/70g  
パンツ  
609-03/マシュマロ・コットン(30g玉巻)/65g  
609-08/マシュマロ・コットン(30g玉巻)/30g

## ●使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)

カギ針3/0号・4/0号、刺繡糸少量、平ゴム0.8cm幅×90cm

## ●出来上り寸法

ベスト  
胸囲60cm背肩幅26cm着丈29cm

パンツ  
胴囲47cmはき丈24cm(ベルトは含まない)

## ●ゲージ(10cm平方)


模様編みA 30目×11.5段

★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。  
又はゲージを取り直して編んでください。


## ●編み方ポイント

ベスト…共鎖の作り目を作り、後・前身頃を続けて模様編みAで編みます。袖ぐりからは右前身頃、後身頃、左前身頃の順に分けて編みます。  
まとめ…肩を鎖はぎで付けます。裾、衿ぐり、前立てを続けて縁編みを輪で編みます。袖ぐりに縁編みを輪で編みます。  
編みぐるみボタン…わの作り目を作り、細編みで編みぐるみボタンを編みます。てんとう虫は頭・目・触覚を付けます。ボタンホールは編み目を使います。


## ●縁編みの編み方 (カギ針4/0号) 08(ホワイト) 1模様





## ●縁編み (カギ針4/0号)



## ●右前身頃 (カギ針4/0号) 08(ホワイト)




## ●ベスト (カギ針4/0号)




### ●左前身頃 (力ギ針4/0号)

08(ホワイト)




### ●編みぐるみボタン(カギ針3/0号)


パート a (2枚)




八



パートC(2枚)




### ボタン C (1個)




パートcを外表に合わせ  
細編みで編み付ける。

てんとう虫ボタン(2個)






触覚・目は黒の刺繡糸

## ●右パンツ 03(ピンク)




左パンツ 03(ピンク)





●右パンツの編み方 03(ピンク)


(カギ針4/0号)



△=糸をつける  
◀=糸を切る

## ●左パンツの編み方 03(ピンク)


(カギ針4/0号)



## ●模様編みB




(カギ針4/0号)

03(ピンク)





## ●模様編みB'

(カギ針4/0号) 03(ピンク)





## ●ベルトと足口まとめ



Copyright © Gosyo Co., Ltd. All Rights Reserved.

## ●フリル (カギ針4/0号) 08(ホワイト)



## ●編み方ポイント

右パンツ…共鎖の作り目を作り、模様編みで増減して編みます。左パンツは右パンツと対称に編みます。

まとめ…股下を鎖とじで付けます。左右のパンツを中表に合わせ、股上の前から後まで続けて鎖はぎをします。指定の位置にフリルを輪で編み付けます。ベルトと足口に模様編みB・B'を輪で編みます。折り位置で内側に折り込み1段めの細編みの頭に巻きかがります。途中に平ゴムを入れます。