

リブ編みの帽子



●用意する毛糸 (商品番号・色番号 / 商品名 / 数量)

aタイプ
578-14 / ビューティーシルクコットンUV (30g 玉巻) / 80g
bタイプ
609-02 / マシュマロ・コットン (30g 玉巻) / 45g
903-01 / Le Rhone (ラローヌ) (35g 玉巻) / 35g
cタイプ
424-07 / Milly (ミリー) (40g 玉巻) / 75g
354-15 / CYRUP (シロップ) (50g コーン巻) / 25g

●ゲージ (10cm 平方)

模様編み aタイプ 21目×42段
模様編み bタイプ 21目×44段
模様編み cタイプ 21目×42段

●編み方ポイント

一般的な作り目を作り模様編みを編みます。針の号数を替えて1目ゴム編みを編みます。図を参照して減目をして、残りの目に糸を通してしぼります。両端を合わせてすくいとじします。

●使用針・用具



2本棒針2号・5号

●出来上り寸法


頭囲48cm 深さ22cm (折り返したサイズ)

★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●帽子



●編み図



aタイプ
ビューティーシルクコットンUVの2本どり

bタイプ
マシュマロ・コットン
ラローヌ > 2本どり

cタイプ
ミリー
シロップ > 2本どり

※裏目1目、引上げ目を交互に繰り返し編みます。
引上げ目は2段毎です。

模様編みの編み方ポイント

2段め...表目2目、(裏目×表目)を繰り返し、最後は表目1目
3段め...裏がえして(向きをかえて)裏目1目、表目1目を編み の時裏目を編まないで糸をかけて右針に移す。
4段め...表目は移した目と針にかかった糸と一緒に編みます。

※上記は実際に編む方法で編み目記号は表から見た記号になります。