

* おそうじスリッパ *



●用意する毛糸(商品番号一色番号/商品名/数量)

553-39/ぽあぽあキュート(80g玉巻)/140g
574-101/雑貨アクリル並太(25g玉巻)/70g

●使用針・用具

カギ針7/0号・10/0号

●出来上り寸法

編み図参照

●ゲージ(10cm平方)

模様編み(カギ針7/0号) 15目×14段

細編み(カギ針10/0号) 10.5目×11段

●編み方ポイント


本体・・・共鎖の作り目を作り、パーツAは細編みで、パーツBは模様編みで編みます。

甲・・・共鎖の作り目を作り、細編みで編み、10段めからは左右に分けて編みます。糸を替えて編み始めと編み終わりのカーブに細編みを編みます。


まとめ・・・パーツAの指定の位置に甲を重ね、端から2目めに引き抜きで編み止めます。パーツAとパーツBを外表に合わせパーツA側から見て細編みで輪に編み止めます。(パーツBはリングが出ている方が表です。)

★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直しで編んでください。

●甲 2枚




●甲の編み方図 2枚




- = ぽあぽあキュート
- = 雑貨アクリル並太
- △ = 糸をつける
- ◀ = 糸を切る
- ↖ = 細編み3目編み入れる
- ⊗ = 細編みリング編みと細編みを編み入れる
- ↗ = 細編み3目一度
- ⊗ = 細編みリング編み目


●出来上がり



●本体 各2枚



●本体の編み方図 各2枚



●まとめ

