



07.千鳥柄ワンピース

11 ページの作品

●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

- 373-05/Urban(アーバン) (40g玉巻)/160g
- 373-07/Urban(アーバン) (40g玉巻)/130g
- 373-01/Urban(アーバン) (40g玉巻)/80g
- 373-02/Urban(アーバン) (40g玉巻)/110g

●使用針・用具

カギ針3/0号・4/0号・5/0号

●出来上り寸法

胸囲 92cm 背肩幅34cm 着丈79.5cm

胸囲 70cm 背肩幅26cm 着丈62cm

※着丈は肩の細編み部分は除く

●ゲージ(10cm平方)

模様編み 3/0号...37目×18段、4/0号...32目×16段


5/0号...29目×15段

●編み方ポイント


身頃・袖・・・共鎖で171目「129目」作り、ゲージ調整しながら模様編みで編みます。裾から目を拾い縁編みを編みます。
 まとめ・・・脇を鎖とじします。袖ぐりより目を拾い縁編みを往復編みで編みます。前袖ぐりと後袖ぐりを鎖目を編んでつなぎます。衿ぐりより目を拾い輪に縁編みを編みます。
 ※すべて2本どりで編みます。

※ [] =キッズサイズ
 指定のない箇所は共通


●後身頃



●前身頃




●模様編み図




●配色

	レディース	キッズ
—	05(ダークネイビー)	02(インクブルー)
—	07(ディープグリーン)	01(オフホワイト)
縁編み	05(ダークネイビー)	02(インクブルー)


●裾の縁編み (カギ針4/0号)





【レディース】



【キッズ】





★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。