



アフガン編みの角座



●用意する毛糸

527-205／純毛並太・2／155 g

527-206／純毛並太・2／160 g

●使用針・用具 (輪の箇所は4本棒針又は輪針)

アフガン針8号、カギ針6/0号、手芸綿

●ゲージ (10 c m 平方)

編み込み模様

プレーンアフガン編み) 17目×14段

●出来上り寸法

縦46 c m × 横40 c m

●編み方ポイント

角座…共鎖の作り目を作り、編み込み模様 (表面) プレーンアフガン編み (裏面) を各指定枚数編みます。

まとめ…編み込み模様とプレーンアフガン編みの編み地を外表に合わせ、巻きとじます。途中で綿を入れます。綿の入った16個を細編みでとじつなぎます。周囲より目を拾い、往復編みで細編みを編みます。


※編み込み模様、プレーンアフガン編みの配色は配色図を参照

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●角座 (アフガン針8号)

A…表面8枚、裏面8枚

B…表面8枚、裏面8枚




●配色図

	表面 (編み込み模様)		裏面 (プレーンアフガン)
A	205 (アクアマリン)	206 (ティールグリーン)	205 (アクアマリン)
B	206 (ティールグリーン)	205 (アクアマリン)	206 (ティールグリーン)


●プレーンアフガン編み

(アフガン針8号)




●編み込み模様

(アフガン針8号)



●まとめ



3辺巻きかがり、綿を入れてから残りの1辺を巻きかがる

