

ねこちぐら




- 用意する毛糸
836F/FETTUCCINE(フィットチーネ)/1セット
- 使用針・用具
カギ針 10ミリ
- 出来上り寸法
編み図参照
- ゲージ(10cm平方)
細編み 8目×9段

●編み方ポイント

底・・・わの作り目を作り、細編みで増目をしながら編みます。
 上部・側面・・・底と同様に編み始めます。出入口の所は往復編みで8段編みます。9段めからは再び、輪で編みます。
 まとめ・・・図を参照し、底と上部・側面を合わせ、巻きとじします。出入口部分より目を拾い、縁編みを編みます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●底 (単色)




●底

段数	目数
15	90
14	84
13	78
12	72
11	66
10	60
9	54
8	48
7	42
6	36
5	30
4	24
3	18
2	12
1	6


毎段(+6目)

わの中に編み入れる


●まとめ




●出入口の縁編み(ミックス)



●側面



●上部



●上部

段数	目数
19	90
18	90 (+2目)
17	88
16	84
15	80
14	76
13	72
12	68
11	64
10	60
9	54
8	48
7	42
6	36
5	30
4	24
3	18
2	12
1	6

わの中に編み入れる

X = 単色
X = ミックス