



巾着ポーチ



●用意する毛糸

578-01・19／ビューティーシルクコットンUV／各10g

578-17／ビューティーシルクコットンUV／15g

●使用針

カギ針3/0号

サテンのリボン2cm幅(14.5cm)2本、1.2cm幅(60cm)2本

●出来上がり寸法

編み図参照

●ゲージ(10cm平方)

模様編み 29目×13段

●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り、模様編みで編みます。


ヒモ通し・・・本体裏側のヒモ通し口の中心に2cm幅のリボンを重ね、上下を表に響かないようにまつります。

まとめ・・・本体を外表に合わせ脇と底を細編みとじをします。(脇のヒモ通し口は編まない) 入れ口部分をわで1段縁編みします。ヒモ通しに1.2cm幅のリボンを通します。リボンの各端を1回結びます。両方から絞り前方で蝶々結びをします。


★ゲージやサイズは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●本体 2枚


(カギ針3/0号)



●模様編み (カギ針3/0号)



●縁編み (カギ針3/0号)



●まとめ (カギ針3/0号)

細編みとじ及び縁編みは、すべてcol.17を使用します。

縁編み (72目) 拾う

細編みとじ (10目) 拾う


外表
細編みとじ (35目) 拾う

角(1目) 拾う


(36目) 拾う

細編みとじ (角1目) 拾う

●出来上がり





●リボンの通し方



●ヒモ通し

2cm幅のリボン2本



2cmのリボンの上下を表に響かないようにまつる