



# 17.ヘアバンド、レッグウォーマー、ハラマキ 25 ページの作品

## ●用意する毛糸

【ヘアバンド】347-04/Elmer(エルマー)/25g

【レッグウォーマー】347-01/Elmer(エルマー)/95g

【ハラマキ】347-01/Elmer(エルマー)/75g

## ●使用針・用具

棒針4号・2号、カギ針5/0号

## ●出来上り寸法

編み図参照

## ●ゲージ(10cm平方)

模様編みB 27.5目×35.5段

## ●編み方ポイント

ヘアバンド・・・一般的な作り目を作り、模様編みAで編みます。編み終わりは伏せ止めをします。編み地を1回転させて、編み始めと編み終わりを、中表に合わせて巻きかがります。


レッグウォーマー・・・ヘアバンドと同様に編み始め、1目ゴム編み、模様編みB、1目ゴム編みで編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。脇をすくいとじします。同じものを2枚編みます。

ハラマキ・・・ヘアバンドと同様に編み始め、模様編みB、1目ゴム編みを編みます。編み終わりはレッグウォーマーと同様に伏せ止めをします。脇をすくいとじします。ひもを編んでゴム編み部分に通します。


## ●ヘアバンド col.04



## ●まとめ



## ●模様編みA




◻ = ◻ 表目

■ = 6段1模様

←1(作り目)

## ●模様編みB




◻ = ◻ 表目


■ = 15目・6段1模様

ハラマキ・レッグウォーマー  
編み始め


●レッグウォーマー 2枚  
col.01




●まとめ



●ハラマキ col.01



●まとめ



●ひも (カギ針5/0号)

col.01 2本どり

糸端を2本一緒に結ぶ

糸端を2本一緒に結ぶ



90 c 鎖(250目)

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。