

フリルショール



●用意する毛糸

1244-04/Kushel (クシエル) / 130 g
1234-05/Julika (ユリカ) / 50 g

●使用針・用具

力ギ針4/0号・5/0号

●出来上り寸法

幅18.5 cm 長さ79 cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編み・方眼編み 25.5目×10段

変わりネット編み 7ネット×13段

●編み方ポイント

※ひも以外は、すべてクシエルとユリカの2本どりで編みます。
 パーツA・・・鎖の作り目を作り、模様編み・変わりネット編みで編みます。

・パーツB・・・パーツAの模様編みの最終段より目を拾い、方眼編み・変わりネット編みで編みます。


「パーツC・・・パーツBの方眼編みの最終段より目を拾い、方眼編み・変わりネット編み・ネット編みで編みます。」

まとめ・・・編み図を参照して縁編みを編みます。ひもを編んで指定位置につけます。


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●パーツC


毛＝模様



●パールB (カギ針4/0号)




●パーツA (カギ針4/0号)



●まとめ

縁編み(カギ針4/0号)




●ひも

2本 (カギ針4/0号)


クシエル



●模様編み




●方眼編み




●変わりネット編み


 = 変わり玉編み目 (中長編み2目) とピコット (鎖3目)



●ネット編み



●編み図



●ひも 2本

