



アフガン編みのバッグ

●用意する毛糸

FG756-3／ベーシックコットン／40g

FG756-36／ベーシックコットン カラーズ／150g

●使用針・用具

アフガン針7号、カギ針4/0号

●出来上がり寸法

深さ31.5cm 幅28cm 底幅2cm

●ゲージ(10cm平方)

プレーンアフガン編み・模様編み 21目×17段

細編み 22目×24段

●編み方ポイント

側面・・・鎖の作り目を作り、プレーンアフガン編み・模様編みで編みます。編み終わりは引き抜き編みをします。糸は色毎に切らずに縦に渡して編みます。同じものを2枚編みます。


底・・・鎖の作り目を作り、細編みで増し目をしながら輪に編みます。

持ち手・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。同じものを2枚編みます。


まとめ・・・側面を外表に合わせ、脇をすくいとじします。側面と底を外表に合わせて巻きかがります。入れ口に細編みを輪に編みます。持ち手を指定位置に巻きかがります。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●側面 (アフガン針7号) 2枚





●底 (カギ針4/0号) col.36



●持ち手 (カギ針4/0号) col.36 2枚



●まとめ




●側面 編み図

□ = col.36

■ = col.3

※色毎に糸は切らずに縦に渡して編む

□ = ねじり編み目 ● = 引き抜き編み目



●糸の渡し方

