

モチーフバッグ




- 用意する毛糸
1347-01・02・03・05 / ネオンコットン / 各20g
1347-04 / ネオンコットン / 85g
1347-08 / ネオンコットン / 105g
- 使用針・用具
カギ針4/0号
- 出来上がり寸法
深さ27.5cm 幅31.5cm
- ゲージ(10cm平方)
細編み 24目×28段

●編み方ポイント

モチーフ・・・わの作り目を作り、各色指定枚数編みます。本体・・・図を参照して、モチーフ同士を半目の巻きかがりて繋ぎます。同じものを2枚作ります。持ち手・・・鎖の作り目を作り、細編みで編みます。1段めは鎖の裏山を拾って編みます。まとめ・・・本体を外表に合わせて、底と脇を半目の巻きかがりて繋ぎ、入口に縁編みを輪に編みます。持ち手を本体裏に巻きかがります。

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

●モチーフ




●モチーフの配色


	作り目~2段	3段	
A (12枚)	col.08	col.04	= col.08
B (16枚)	col.01	col.08	= col.04
C (16枚)	col.03		= col.01
D (8枚)	col.04		= col.03
E (18枚)	col.05		= col.05
F (14枚)	col.02		= col.02

●本体 (カギ針4/0号) 2枚

※①~⑪は巻きかがる順番 (半目の巻きかがり col.08)





●まとめ (カギ針4/0号)



●持ち手 (カギ針4/0号) 2本 col.04

※1段めは鎖の裏山を拾って編む



●縁編み

