

## ●バスケット

# 18.ニットバスケット

### ●用意する毛糸(商品番号一色番号／商品名／数量)

【a】Z2041-10/Loiseau Bleu(ロワゾブルー)(40g玉巻)/345g  
【b】Z2041-08/Loiseau Bleu(ロワゾブルー)(40g玉巻)/390g

### ●使用針・用具

カギ針7/0号、  
ZH204-593...ハマナカ形状保持材テクノロート【a】3.6m、【b】2.6m

### ●出来上り寸法

編み図参照

### ●ゲージ(10cm平方)

長編み 19目×10段

模様編み 18.5目×10段

### ●編み方ポイント



底…わの作り目を作り、長編みで増目をしながら編みます。指定段ではテクノロートを編みくるみながら編みます。

側面…底より続けて、模様編みを輪で編みます。(1段めで【a】は1減目、【b】は6増目をします)


枠なし=a

枠=b


— 109.5 cm (203目) 94 cm (174目) —



### ●側面1段め(カギ針7/0号)



### ●模様編み(カギ針7/0号)




=29目・4段1模様

=長編みの表引き上げ編み目

=長編みの表引き上げ目を2目編み入れる

●底 (カギ針7/0号)



— = テクノロート

段数	目数
a ... 17	204
16	192
15	180
b ... 14	168
13	156
12	144
11	132
10	120
9	108
8	96
7	84
6	72
5	60
4	48
3	36
2	24
1	12

} 每段(+12目)  
} わの中に編みいれる

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

Copyright © Gosyo Co., Ltd. All Rights Reserved.