



07. ルーズハイネックニット

●用意する毛糸

Z2077-01/Rollo(口口)/490g 580g

●使用針・用具(輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針7ミリ・8ミリ

●出来上り寸法

胸囲98cm 背肩幅33cm 着丈49.5cm 袖丈56cm
 胸囲110cm 背肩幅37.5cm 着丈53cm 袖丈56cm

●ゲージ(10cm平方)


変わりゴム編み 8.5目×14段

●編み方ポイント


身頃・袖・・・一般的な作り目を作り、変わりゴム編みで編みます。
 まとめ・・・肩は引き抜きはぎ、衿は衿ぐりより目を拾い、変わりゴム編みでわ
 に編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めます。
 袖を身頃に引き抜きとじでつけます。脇と袖下を続けてすくいとじをします。

※ [] = Lサイズ 指定のない箇所は共通


●後身頃




●前身頃




●袖



●衿 変わりゴム編み ※衿の様子は身頃へ続く



●変わりゴム編み(8ミリ針)



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。