

# リフ編みの巾着



- 使用糸・・・Z4031-03/Kikori(キコリ)/5g  
Z4031-04/Kikori(キコリ)/120g
- 使用針・用具・・・カギ針4/0号・5/0号
- 出来上がり寸法・・・入れ口58cm 深さ20cm
- ゲージ(10cm平方)  
リフ編み 5.5模様×6段
- ★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


## ■編み方ポイント

- 底・・・わの作り目を作り、細編みで増し目をしながら編みます。
- 側面・・・底より目を拾い、リフ編み・中長編みを輪で編みます。縁編みを1段編みます。
- まとめ・・・ひもを2本編んで、指定の位置に通し、裏で結びます。タッセルをつけます。

## ◎タッセルの作り方 col.03


- ①24cmの糸を42本用意します。くくりひも25cm2本を2つ折り
- 2c 中央
- 24cmを21本
- くくりひもの下を結んでおく
- ②残りの糸を重ね、くくりひもを糸の中に入れて中央を結びます。
- a
- ③a部分を折り返します。
- ④折り返した所から1.5cmの所をしっかりと結びます。
- 10c
- 切り揃える
- 1.5c

## ●側面




2ページ  
に続く



## ●リフ編みの巾着



●まとめ



●ひも 2本 (カギ針5/0号)



1ページ  
に続く

(32模様) 拾う

8模様を4回繰り返す

- = 2段めからの1模様
- = 2段めからの立ち上がりの1模様
- = 1段めの1模様
- = col.03
- = col.04

●底

| 段数 | 目数  |
|----|-----|
| 18 | 108 |
| 17 | 102 |
| 16 | 96  |
| 15 | 90  |
| 14 | 84  |
| 13 | 78  |
| 12 | 72  |
| 11 | 66  |
| 10 | 60  |
| 9  | 54  |
| 8  | 48  |
| 7  | 42  |
| 6  | 36  |
| 5  | 30  |
| 4  | 24  |
| 3  | 18  |
| 2  | 12  |
| 1  | 6   |

毎段 (+6目)

わの中に  
編み入れる

※リブ編みの編み方はムービーで紹介しております。  
スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。

