

# 巾着バッグ




- 用意する毛糸  
Z4056-02/moi・moi(モイ・モイ)/90g  
Z4056-03/moi・moi(モイ・モイ)/25g
- 使用針・用具  
カギ針8/0号・7/0号
- 出来上がり寸法  
高さ19.5cm 幅19.5cm
- ゲージ(10cm平方)  
中長編み 13.5目×11段  
模様編みA 13.5目×5段  
模様編みB 13.5目×16段

## ●編み方ポイント


本体・・・鎖の作り目を作り、底を中長編みで輪に編みます。続けて側面は、中長編みを輪の往復編みで編みます。ひも通し部分は前後に分けて、中長編みと模様編みAで編みます。  
ポケット・・・鎖の作り目を作り、模様編みBで編みます。ひも・・・鎖編みで編みます。同じものを2本編みます。まとめ・・・裏に返して折り線で折り、側面の裏側に巻きかかります。表に返してポケットを側面の指定位置に巻きかかります。ひもを通し、ひもの先を結んでタッセルを作ります。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

## ●本体 (カギ針8/0号) □ = col.02 ■ = col.03




## ●ポケット ※配色は編み図参照




## ●ひも 2本 (カギ針7/0号) col.03

※編み始めと編み終わりの糸端を10cm残す




## ●本体編み図

◁ = 糸をつける ◀ = 糸を切る — = col.02 — = col.03 - - - = 折り線



## ●模様編みB



— = col.02 — = col.03



※糸は色ごとに渡して編む

↔ = 糸を渡す ⊗ = 細編みリング編み目

●まとめ



●タッセル

