



# バッグ



## ●用意する毛糸

Z630-06/Cotton fika (コットン フィーカ) / 80 g  
 Z630-09/Cotton fika (コットン フィーカ) / 25 g  
 Z630-10/Cotton fika (コットン フィーカ) / 45 g

## ●使用針・用具

カギ針7/0号、レザー持ち手 止めネジ付き(長さ68 cm) 1組  
 CL57-359 クロバー バッグ・帽子用ポリ芯(厚さ1.5mm) 15 cm角

## ●出来上がり寸法

深さ23 cm 入れ口70 cm

## ●ゲージ(10 cm平方)

模様編みA 18目×9.5段 模様編みB 17目×10.5段


## ●編み方ポイント

底・・・わの作り目を作り、増し目をしながら模様編みAで輪に編みます。  
 側面・・・底から目を拾い、模様編みBで輪の往復編みを23段まで編みます。24段めは輪に編みます。途中、編み図を参照して持ち手の通し口を作ります。  
 まとめ・・・穴をあけたポリ芯をバッグの中に入れて、底と穴に糸を通して結びます。持ち手を付けます。


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

## ●バッグ (カギ針7/0号)


— = 持ち手通し口  
 □ = col.10  
 ■ = col.09  
 ■ = col.06



## ●まとめ



## ●編み図



段数	目数
7	112 (+12目)
6	100
5	84
4	68
3	52
2	36
1	20

毎段 (+16目)  
 (わの中に編み入れる)